



ibis
EURUSD

導入までの流れ

1. 専用の口座を開設する
2. 口座を有効にする
3. エイブルネットを契約する
4. EAの取得申請をする
5. MT4のセットアップ・システムの設置をする
6. システムの設定・稼働について
7. スマホアプリについて

専用口座を開設します

システムを稼働させるには、FXBeyond証券の口座が必要になります。

【※重要※】

既にFXBeyond証券の口座をお持ちの方でも、

既存の口座は使用できませんので、
追加で作成して頂く必要があります。

新規口座、または追加口座を開設して頂かないと、
このシステムは稼働出来ません。

※既にFXBeyond口座をお持ちの方へ

すでにFXBeyondアカウントを持っている方は、
FXBeyondマイページにログイン状態で、

ダッシュボード▶ 追加口座開設する

新たに口座開設してください。

The screenshot displays the FXBeyond user dashboard. On the left is a vertical navigation menu with the following items: ダッシュボード (Dashboard), アカウント (Account), 入金 (Deposit), 出金 (Withdrawal), 資金移動 (Fund Transfer), プラットフォーム (Platform), サポート (Support), and 利用規約 (Terms of Use). The main content area features a Bitcoin shield icon, a promotional banner for a 100% deposit bonus campaign (which has ended), and a 'FX初心者向けガイド' (Guide for FX Beginners). Below these, there are two buttons: a yellow '入金する' (Deposit) button and a button labeled '◎ 追加口座を開設する' (Add New Account), which is highlighted with a red rectangular box. A red arrow points from the promotional banner towards this button. At the bottom, the 'ライブアカウント' (Live Account) section shows a balance of ¥0 and icons for deposit, withdrawal, and fund transfer.

※既にFXBeyond口座をお持ちの方へ

グループ:セッティング

セッティング:STD JPY 15 32

選択し続行して口座を追加してください。

追加口座を開設する

グループ*

セッティング

セッティング*

STD JPY 15 28

戻る

続行

専用口座を開設します

口座開設は、必ずEA提供者が案内している口座開設リンクから作成してください。

※顧客管理を行っておりますので、別のリンクから開設するとシステムは稼働出来ません。

案内口座開設リンクを開いて、

メールアドレスパスワードを入力し進んでください。

登録

メール*

Eメール確認

パスワード* 

パスワードの確認 

戻る

次へ

専用口座を開設します

次に

個人情報、住所情報の各項目を入力し登録してください。

登録するとメールアドレス宛に確認メールが

届きますので、ボタンを押して

口座開設を完了してください。

FXBeyondへようこそ！

お客様の新規口座開設の申請を受付致しました。

こちらのメールは登録されたご本人様の確認メールになります。

下のボタンをクリックして、口座開設を完了させてください。

口座開設を完了する

※有効期限が切れた場合には再度口座開設が必要となります。

本メールに心当たりのない方はお手数ですが、メールの削除をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

専用口座を開設します

完了したらログインをしてください。

ログインしたらまずは本人確認書類の
提出をしてください。

口座開設完了のお知らせ

口座開設が正常に完了しました。
お手続きいただき、誠にありがとうございます。

以下のログインボタンからご登録いただいたメールアドレスとパスワードでログインください。

ログインページへ

また、MT4口座の口座情報はご登録いただいたメールアドレスに送付させていただきました。
こちらもご確認くださいませ。



マイアカウント

取引を開始するには、アカウントにデポジットしてください。

- 口座開設
- 本人確認
- 入金
- MT4のダウンロード

本人確認

専用口座を開設します

本人確認書類提出や出金先口座の登録が完了したら

これで口座開設は完了となります。

次はVPSのご登録に移ります。

エイブルネットVPSを契約します

当システムは、パソコンにインストールされた MT4というソフトで稼働し、自動で売買を行うシステムです。

その為、24時間稼働し続ける必要があり、その間パソコンもつけっぱなしにしておく必要があります。一般家庭向けのパソコンは、つけっぱなしを想定していない為、ふとした時に電源が落ちたり PCの処理を止めてしまう可能性があります。

そうすると、自動売買システムが正常に動作しなくなり、思わぬ損失を被ることがあり得えます。そこで、FXの自動売買をされている人たちが良く利用しているのが **VPS**です。

インターネット上の頑丈な場所に、もう一台自分のパソコンを持てるイメージです。

24時間365日安定した自動売買が出来る環境に特化したものであるので、故障や突然電源が消えたりする心配もありません。さらに、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット端末からでも接続できますので、外出先やパソコン環境がない状況下におきましても、遠隔操作し対処することが可能です。

エイブルネットVPSを契約します

1. お手続きの流れ

エイブルネットVPSを利用するには、エイブルネット VPSのサービスに申し込みをする必要があります。

また、月額1,981円(1ヶ月払いの場合)ほど掛かります。

安定したPC環境でシステムを運用させたいという方は是非こちらで運用することをオススメします。

当EAユーザーのほとんどの方がVPS上で運用しています。

①下記URLをクリックし、申し込みページを開きます。

▶ <https://www.ablenet.jp/vps/>

VPSサービスを契約します

②下記ページが開きますので、「VPS」のくわしく見るをクリックします。



VPSサービスを契約します

③ サービスプラン「Win1 SSD 60GBプラン」を選択します。

お支払い方法は「クレジットカード試用期間なし」を選択します。

Win1	Win2	Win3	Win4
月額 1981円 → 1250円 (税抜) キャンペーン	月額 2664円 → 1650円 (税抜) キャンペーン	月額 4362円(税抜)	月額 6459円(税抜)
初期費用 SSD/HDD 0円/0円(税抜)	初期費用 SSD/HDD 0円/0円(税抜)	初期費用 SSD/HDD 4900円/2840円(税抜)	初期費用 SSD/HDD 7800円/4743円(税抜)
CPU 仮想 2Core	CPU 仮想 3Core	CPU 仮想 4Core	CPU 仮想 5Core
メモリ 1.5GB	メモリ 2.5GB	メモリ 4GB	メモリ 8GB
選択済み	選択する	選択する	選択する

ストレージ

☐ HDD 100GB	☒ SSD 60GB
---------------------------------	--

VPSサービスを契約します

- ④下にスクロールし、利用規約に **同意する** にチェックを入れ、
[規約に同意し、契約期間、オプションの選択画面へ進む] をクリックします。

利用規約を新しいウィンドウで表示する

利用規約への同意が必要です。

ご利用コンテンツについて(以下全てに同意してください)

ABLENETではアダルト向けサイトは禁止されています。	☐	同意する
ABLENETでは出会い系サイトは禁止されています。	☐	同意する
その他、 禁止事項 に該当する行為も禁止されています。	☐	同意する

規約に同意し、進む >

VPSサービスを契約します

⑤契約期間はご自身に合った期間をお選びください。

選択後、**[見積り画面へ進む]**をクリックします。

サーバー契約期間

☐ 月払い

☐ 6ヶ月払い 最大12%Off

☐ 年払い 最大23%Off

※VPSサーバー利用料の**キャンペーン価格は初回お支払い時のみの適用**となり、次回更新時は通常価格となります。
月払いでお申し込み頂いた場合、2か月後の更新時より通常価格となりますので予めご了承をお願いします。

戻る

見積り画面へ進む

VPSサービスを契約します

⑥下にスクロールし、「**WindowsServer利用規約**」に**同意チェック**をし、「**WindowsServer初期OS**」を選択し、**[申込者情報の入力へ進む]**をクリックします。

第1条
本規約は株式会社ケイアンドケイコーポレーション（以下、弊社）の提供するホスティングサービス「ABLENET VPSサービス」に付随するWindowsServerの利用に関して適用します。

第2条
WindowsServer（以下本製品といいます）利用者は、本製品を利用するにあたって、以下の項目を遵守するものとします。

WindowsServer利用規約

規約内容を別ウィンドウで表示する

WindowsServerを利用の際は上記利用規約にも同意願います。

☒ 同意する

以下からWindowsServerのバージョンを選びお進み下さい。

☒ WindowsServer2012R2

・WindowsServer2012R2 ライセンス条項（規約を別ウィンドウで表示する）

WindowsServer初期OS

- 救済手段および責任の制限および除外。マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、5.00 米ドルを上限とする直接損害に限定されます。その他の損害（派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されません）に関しては、一切責任を負いません。

この制限は、以下に適用されるものとします。

- 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ（コードを含みます）、または第三者のブログ

VPSサービスを契約します

⑦ 下記画面が表示されますので、各項目を入力し、[注文内容の確認へ進む]をクリックします。

The screenshot shows a web form for VPS service registration. At the top, there is a navigation bar with the VPS logo and links for 'ご利用料金' (Pricing), 'プラン・仕様' (Plans & Specs), 'サポート' (Support), 'お知らせ' (News), and 'English'. Below the navigation bar, the page title is 'お申込者情報' (Applicant Information). The form consists of several input fields with labels and validation markers (orange boxes with the word '必須' - Required). The fields are: '法人名' (Company Name), '法人名(カナ)' (Company Name in Kana), 'お名前' (First Name) split into '姓' (Surname) and '名' (Given Name), 'お名前(カナ)' (First Name in Kana) split into '姓' (Surname) and '名' (Given Name), '国名' (Country) with a dropdown menu showing '日本' (Japan), '郵便番号' (Postal Code) with a note '(日本以外の住所は00000000)', '郵便府県' (Prefecture) with a dropdown menu showing '選んで下さい' (Please select), '住所(市区町村)' (Municipality), '住所(番地、ビル建物)' (Address/Building), '電話番号' (Phone Number), 'FAX番号' (FAX Number), 'メールアドレス' (Email Address), and 'メールアドレス(確認)' (Confirm Email Address).

○ VPS ご利用料金 プラン・仕様 サポート お知らせ English

○ お申込者情報

法人名

法人名(カナ)

お名前 **必須** 姓 名

お名前(カナ) **必須** 姓 名

国名 **必須** 日本

郵便番号 **必須** (日本以外の住所は00000000)

郵便府県 **必須** 選んで下さい

住所(市区町村) **必須**

住所(番地、ビル建物) **必須**

電話番号 **必須**

FAX番号

メールアドレス **必須**

メールアドレス(確認) **必須**

VPSサービスを契約します

- ⑧申し込み内容の確認を行い、問題なければ下のクレジットカード情報入力欄に、クレジットカード情報を入力し、[注文を確定する]をクリックします。

VPSサービスを契約します

⑨これで申し込みは完了です。

ABLENETからメールが届きますので、確認してください。

VPSに接続します


⑩VPSの申し込みと設定が完了すると、ABLENETから「設定完了通知」のメールが届きますので、内容をよく確認し、VPSに接続する情報を確認します。

システムの設置依頼する際にも必要な情報になります。

リモートデスクトップのソフトを起動して、エイブルのメールに記載されている接続情報を入力し、接続してください。

VPSに接続します

リモートデスクトップのソフトを起動して、接続情報を入力し接続します



※ここからはVPS上での操作となります。

PCでデスクトップクラウドに接続し、
※VPS上で
次ページの操作を行ってください。

VPSに接続します

【注意点】

エイブルネットを使用する際に一つ注意点があります。

※Windows Updateの自動更新を停止しておく必要があります。

これをしておかないと、勝手にアップデートを始めてVPSを再起動してしまいます。

VPSを再起動してしまうとEAも停止してしまい、思わぬ損失が出てしまう可能性があります。

必ずエイブルネットのVPSに接続したら、下記設定を行ってください。

VPSに接続します


Windowsのスタートをクリック ⇒ **コントロールパネル**を開きます。

次に「**システムとセキュリティ**」をクリックします。



VPSに接続します

「自動更新の有効化または無効化」をクリックします。



VPSに接続します

「更新プログラムを確認しない」をクリックして「OK」をクリックします。

Windows Update の設定を選択します

PC をインターネットに接続している場合は、この設定によって、重要な更新プログラムを Windows で自動的に確認したり、インストールしたりすることができます。新しい更新プログラムが利用可能になったときは、PC をシャットダウンするときに、その更新プログラムをインストールすることもできます。

重要な更新プログラム(I)



更新プログラムを確認しない (推奨されません)

更新プログラムを自動的にインストールする (推奨)

更新プログラムをダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する

更新プログラムを確認するが、ダウンロードやインストールを行うかどうかは選択する

推奨さ

更新プログラムを確認しない (推奨されません)

推奨される更新プログラムだけでなく、重要な更新プログラムと同様に通知する(R)

Microsoft Update

☐ Windows の更新時に他の Microsoft 製品の更新プログラムを入手する(G)

注意: 他の更新プログラムを確認するときに、最初に Windows Update 自体が自動的に更新されることがあります。 [オンラインのプライバシーに関する声明](#)をお読みください。


VPSに接続します

この設定をしておけば、VPSが勝手にアップデートを更新したり、再起動などを行うことはありません。

※この設定は必ず最初に行ってください。

MT4のセットアップ・システムの設置をします

次にInternet Explorerを起動します。



MT4のセットアップ・システムの設置をします

EAを稼働させる為のソフト(MT4)をインストールします。

下記リンクをコピーしてVPS上のブラウザに貼り付けしてアクセスしてください。

▼こちらにリンクをコピーする▼

<https://beyond-ss.com/jp/platforms/mt4-windows>

「Windows MT4」をクリックしてダウンロードしてください。

※VPS上にすでに入っているMT4ではなく、
新しくFXBeyond専用のMT4をインストールする必要があります。

MT4のダウンロード

取引を開始するにはMT4のダウンロードが必要です。

下記アイコンをクリックすると、デバイスごとのMT4をダウンロードしていただけます。

また、初心者の方も安心していただけるよう、MT4のダウンロードから取引までのマニュアルをご用意しております。

下記のボタンをクリックすると表示されますので、ぜひご利用ください。

 Windows MT4

MT4ダウンロードはこちらから



Windows
MT4マニュアル

こちらをクリックすると表示されます。

MT4のセットアップ・システムの設置をします

すでにFXBeyond専用のMT4をインストールしている場合は、
下記の複数のMT4を起動する方法をご参照ください。

【1つのVPS上で複数のMT4を起動させる方法】

https://docs.google.com/document/d/1hs21o09fatvbZnGH0jR_IZ8x_fcqhyvqNGijBJpPh9A/edit?usp=sharing

MT4のセットアップ・システムの設置をします


IEのセキュリティ設定を変更します。



IEのブラウザを開いた時にこのような画面になったら、IEのセキュリティ設定を変更する必要があります。画面右上の「設定」を開き「インターネットオプション」を開きます。

MT4のセットアップ・システムの設置をします

次に「**セキュリティ**」タブを開き
「**インターネット**」を選択し、
「**レベルのカスタマイズ**」をクリックします。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

下にスクロールをし、

「ダウンロード」の項目の
ファイルのダウンロードを「有効にする」
にチェックを入れてOKをクリックします。


これでファイルをダウンロード出来るようになります



MT4のセットアップ・システムの設置をします

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行します。

下記画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

下記画面が表示されれば、インストール完了です。「完了」をクリックします。



MT4のセットアップ・システムの設置をします


自動でMT4が起動します。(※起動まで少し時間が掛かる場合があります)



MT4のセットアップ・システムの設置をします


取引するサーバーを選択し、「次へ」をクリックします。

※リアル口座のばあは「BeyondSolutions-Live」を選択します。



MT4のセットアップ・システムの設置をします

「既存のアカウント」を選択し、ログイン(FXBeyond口座番号)と、パスワードを入力し、
「完了」をクリックします。



デモ口座の申請

アカウントタイプを選択
始めるにはアカウントが必要です：

スタートするためには有効な取引アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合、下記のオプションから選択し、'次へ'をクリックして下さい。

☒ 既存のアカウント

ログイン：

パスワード： ☒ パスワードを保存

サーバー： BeyondSolutions-Live

☐ 新しいデモ口座

☐ 新しいリアル口座

< 戻る(B) 完了 キャンセル

MT4のセットアップ・システムの設置をします

ログインに成功するとチャートが表示され、口座のところに口座番号と名前が表示されます。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

次に、システムを稼働させる為の作業を行っていきます。

EA申請後の返信メールで届いたEAファイルをVPS上のデスクトップに保存してください。


MT4のセットアップ・システムの設置をします

※ダウンロードしたEAファイルは開く必要はありませんので、
そのまま次の手順に進んでください。



MT4のセットアップ・システムの設置をします

次に、MT4の「**ファイル**」を開き、「**データフォルダを開く**」をクリックします。



MT4のセットアップ・システムの設置をします

フォルダが開きますので、「MQL4」のフォルダを開き、
「Experts」を開きます。


名前	更新日時	種類	サイズ
config	2020/01/27 13:26	ファイル フォルダ	
history	2020/01/27 13:24	ファイル フォルダ	
logs	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ	
MQL4	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ	
profiles	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ	
templates	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ	
tester	2020/01/27 13:24	ファイル フォルダ	
origin.txt	2020/01/27 13:20	テキスト ドキュメント	



名前	更新日時	種類
Experts	2020/01/27 13:23	ファイル フォルダ
Files	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Images	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Include	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Indicators	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Libraries	2020/01/27 13:21	ファイル フォルダ
Logs	2020/01/27 13:21	ファイル フォルダ
Presets	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Projects	2020/01/27 13:20	ファイル フォルダ
Scripts	2020/01/27 13:21	ファイル フォルダ

MT4のセットアップ・システムの設置をします

Expertsのフォルダを開いたら、ここに先ほど保存したibisのEAファイルを移動させます。



EAファイルを
移動させます

名前	更新日時	種類
ibis.ex4	2020/01/27 13:23	EX4 ファイル
MACD Sample.ex4	2020/01/27 13:20	EX4 ファイル
MACD Sample.mq4	2020/01/27 13:20	MQL4 Source File
Moving Average.ex4	2020/01/27 13:20	EX4 ファイル
Moving Average.mq4	2020/01/27 13:20	MQL4 Source File
mqldata.dat	2020/01/27 13:24	DAT ファイル

空白の部分に移動

MT4のセットアップ・システムの設置をします

EAファイルを入れたら、MT4を一旦閉じて、再度MT4を起動します。

MT4を閉じる

×ボタンで閉じる



MT4起動



デスクトップにある
このアイコンを起動

MT4のセットアップ・システムの設置をします


MT4を再起動したら、全てのチャートを閉じます。



MT4のセットアップ・システムの設置をします


当EAシステムを設置していきます。

①「**ファイル**」を開き、「**新規チャート**」をクリックします。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

②「EURUSD.b」を選択します。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

③「EURUSD」のチャートが開きます。時間足を **H1→M5** に変更します。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

- ④次にナビゲーターのウィンドウを確認します。
エキスパートアドバイザの+をクリックして、開きます。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

- ⑤「ibis EURUSD」を左クリックしながら、EURUSDのチャートまでドラッグ & ドロップします。




MT4のセットアップ・システムの設置をします

⑥すると下記画面が表示されます。



MT4のセットアップ・システムの設置をします

- ⑦「全般」タブを開き、「自動売買を許可する」と「DLLの使用を許可する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



システムの設定・稼働について

「パラメータの入力」タブを開きます。デフォルトでは下記のような状態です。

バージョン情報 全般 パラメータの入力

変数	値
 buy初期ロット	0.01
 エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す・..	ロウソク確定時
 buyナンピン回数	12
 sell初期ロット	0.01
 エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す・..	ロウソク確定時
 sellナンピン回数	12
 buy初期ロット	0.01
 エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す・..	ロウソク確定時
 buyナンピン回数	12
 sell初期ロット	0.01
 エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す・..	ロウソク確定時
 sellナンピン回数	12

読み込み (L)

保存 (S)

システムの設定・稼働について

【初期ロット】

エントリー基準となるロットの設定です。設定したロットがそのままエントリーされます。

buy2箇所、sell2箇所設定する箇所がありますが、
上のbuyと下のbuyは同じロット数にしてください。sellも同様です。

※buyとsellは違うロット設定でもOKです。

例えばbuyはロット0.1、sellはロット0.05という形でも問題ありません。


※推奨ロットについては次ページ参照

システムの設定・稼働について

【エントリータイミング】

デフォルトでは「ロウソク確定時」になっていますが、

「ロウソク確定時」を全て「条件に合った瞬間」に変更する(4箇所とも)



「ロウソク確定時」の部分をマウスでダブルクリックすると「条件に合った瞬間」を選択する事が出来ます。

システムの設定・稼働について

下記のような状態になればOKです。

※「ロウソク確定時」のままにするとロジックが発動しませんので必ず変更してください。

Expert - ibis USDJPY

バージョン情報 全般 パラメーターの入力

変数	値
buy初期ロット	0.01
エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す..	条件に合った瞬間
buyナンピン回数	12
sell初期ロット	0.01
エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す..	条件に合った瞬間
sellナンピン回数	12
buy初期ロット	0.01
エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す..	条件に合った瞬間
buyナンピン回数	12
sell初期ロット	0.01
エントリータイミング（条件に合った瞬間に変更す..	条件に合った瞬間
sellナンピン回数	12

読み込み (L)

保存 (S)

OK キャンセル リセット

システムの設定・稼働について

【ナンピン回数】

ナンピン時の回数をユーザーで指定する事が出来ます。
「12」と設定すれば1ポジ目を含めて最大12ポジ目まで取得します。

buy2箇所、sell2箇所設定する箇所がありますが、
上のbuyと下のbuyは同じナンピン回数にしてください。sellも同様です。

buyとsellは違うナンピン数にしてもOKです。

例えばbuyのナンピン回数は12、sellのナンピン回数は10とかでもOKです。
ご自身でリスク管理としてよく考えて設定してください。

システムの設定・稼働について

【ナンピン回数】

ナンピン回数を増やすと含み損は多くなる傾向にありますが、
値が戻った時の利確は早くなります。

逆にナンピン回数を減らしてしまうと、
含み損は大きくなりにくいですが利確までが遠くなってしまいます。

ナンピン数12の場合、20pips毎にナンピンするため単純に2.4円以上の逆行があった場合それ以上ナンピンしなくなります。それ以上逆行すると利確までが遠くなるということになります。

ご自身の資金とロット設定によって、どう運用するかをよく考えて設定してください。

システムの設定・稼働について

● 資金に応じた推奨ロット値(レバレッジ888倍の時)

20万円	推奨ロット 0.01
20万円～40万円	推奨ロット 0.01～0.02
40万円～60万円	推奨ロット 0.02～0.03
60万円～80万円	推奨ロット 0.03～0.04
80万円～100万円	推奨ロット 0.04～0.05
100万円～	推奨ロット 0.05～

※設定したロットが実際にそのままエントリーロットしてポジションを取ります。
心配な方は推奨以下のロット設定で様子を見てみるのも良いかと思います。

システムの設定・稼働について

※ 注意 ※

推奨ロットでも100%絶対安全とは言えませんので、よく考えてロット設定を行ってください。
ロットを推奨設定の半分にすればリスクも半分になりますが、その分一日の利益も半分となります。
まずはロットを推奨の半分にして様子を見るのも良いかと思います。

ロットを高める分、ナンピンが続くと大幅にロスカットのリスクも高まりますので、
よく考えてロットの設定をお願い致します。

推奨設定で元本回収出来た方は、少し攻めたロットで運用しても良いかもしれません。
万が一ロスカットになってしまっても承知の上だということをご理解の上設定しましょう。

当EAのロジックについて


ナンピンマーチンゲールのポジション取りについて

当EAはナンピンマーチンゲールを基本ロジックとしています。

保有したポジションとは逆の方向に相場が傾いた場合、20pips毎に新しいポジションを取得していきます。

最初の2つ目までは同ロット、3つ目以降は1.5倍を基準に、変則的にポジションが入ります。

ナンピンは1ポジ目を含め最大で10ポジションまで取得します。



当EAのロジックについて

トレール機能について

当EAはトレール機能といって相場の動きによって通常よりも利確幅を大きくする機能が搭載されています。

単発ポジションの場合・・・通常2pipsで利確

- └ トレール発動後、逆行せずにいけば上限なく利確幅はどんどん広がっていきます。
- └ 通常利確の2pips以上行った後、1pips逆行すると自動的に利確されます。

例えば3pipsを超えて逆行せずに5pipまで伸びた。
その後1pips逆行すると4pipsで利確となります。

当EAのロジックについて

トレール機能について

ナンピンポジションの場合・・・通常ナンピンポジションの平均5pipsで利確

- └ トレール発動後、逆行せずにいけば上限なく利確幅はどんどん広がっていきます。
- └ ナンピン後5pipsの利確幅以上行った後、ナンピン数によって逆行利確ポイントは変わってきます。

※単発時とナンピン時のトレールの利確ポイントについては次ページ参照

当EAのロジックについて

トレール発動時の利確表

ユーロドルEAトレール発動時の利確表

単発時の場合		ナンピン時の場合	
通常2pipsで利確		通常10pipsで利確	
2pips到達	1pipsで利確	10pips到達	8pipsで利確
3pips到達	2pipsで利確	18pips到達	14pipsで利確
4pips到達	3pipsで利確	28pips到達	22pipsで利確
5pips到達	4pipsで利確	38pips到達	30pipsで利確
6pips到達	5pipsで利確	48pips到達	40pipsで利確
7pips到達	6pipsで利確	58pips到達	50pipsで利確
8pips到達	7pipsで利確	68pips到達時	60pipsで利確
9pips到達	8pipsで利確	78pips到達時	70pipsで利確
10pips到達	9pipsで利確	88pips到達時	80pipsで利確
11pips到達	10pipsで利確	99pips到達時	95pipsで利確

※ご自身で早く利確したい場合、自動利確を待たずに手動で利確しても問題ありません。
その際、ナンピン時の場合は同方向のポジション全て決済する必要があります。

当EAのロジックについて

エントリーについて

sell7ポジ以上のナンピンが続いた場合、利確までの保有が少し長くなってしまう傾向にあります。その際は、自動利確の5pipsまで待たずにご自身でタイミングを見て損切りをするか、またはトントンになったくらいにナンピン全てを手動で利確させて新たに一からポジションを取った方がメンタル的にもリスク的にも良いかと思います。

多少の損切りをしたとしてもそれまでに結構利益を獲得していると思うので、その日だけのマイナスを考えるのではなく、長期的に見るようにすると損切りも怖くなります。

当EAは推奨ロットで約2.8円前後まで耐えられる計算で設計されています。

システムの設定・稼働について

※※注意事項(必ずお読みください)※※

- 推奨ロットについては、あくまで参考の値であり、運用のリスクがなくなるわけではありません。運用の判断は、最終的にご自身の責任でお願い致します。
- 推奨ロットは、レバレッジが1000倍時の推奨ロットになります。
- 口座残高や、他の影響で、レバレッジが200倍以下に変更された場合はこの限りではありません。200倍以下に変更された場合は、EAの稼働停止を推奨します。
- ごくまれに、MT4の不具合により、ポジションの決済タイミングがずれる場合があります。


スマホアプリについて

○FX口座の取引状況や収支の確認

※こちらのアプリは必ずスマホにインストールして毎日チェックしましょう。

アプリ名: MetaTrader4

現在所有しているポジションや、日、週などの単位で収支の確認が行えます。




スマホアプリについて

【インストール手順】

iOSはアップルストア、アンドロイドはプレイストアで、「**MT4**」でアプリを検索し、インストールします。

iOS




アンドロイド



スマホアプリについて

インストールが完了しましたら、アプリを起動してください。
FXの口座にログインすることで、口座の情報が参照できるようになります。
ログイン手順(iOS)





スマホアプリについて




スマホアプリについて

ログイン手順(アンドロイド)



スマホアプリについて



ログインに成功すると
口座情報が参照可能
になります



トレード状況



損益状況

利益が出た時の対応について

FXBeyondはボーナスを含む有効証拠金が200万円を超えるとレバレッジ規制になってしまいます。

ですので、そういった場合はご自身でこまめに出金しながら資金管理を行ってください。

さいごに

以上で、システム導入までの流れの説明を終わります。

投資はリスクが付き物です。必ず余剰資金で行うようにしてください。

どんなに優れたシステムでも100%勝ち続けられるものはありません。

利益が出たら定期的に出金し、ご自身で資金管理を行うようにしてください。

それではあなたからの申請をお待ちしております！